\equiv



Le Crabe Info / Apprendre

Installer Windows 11 sans compte Microsoft



Le 10 juillet 2021 Mis à jour le 29 décembre 2022 61.5K vues 13 commentaires



Lorsque vous allumez votre ordinateur pour la première fois ou après avoir fait une nouvelle installation de <u>Windows 11</u>, vous arrivez sur l'**OOBE (Out of Box Experience)** : une série d'écrans qui vous invite à accepter le contrat de licence, à vous connecter à Internet et à procéder aux réglages de base de Windows.

Installer Windows 11 sans compte Microsoft - Le Crabe Info

L'OOBE de Windows 11 impose l'utilisation d'un compte Microsoft pour poursuivre et accéder à Windows. Il n'est pas possible d'utiliser un compte utilisateur local, vous devez obligatoirement vous connecter à un compte Microsoft ou en créez un, sinon vous restez bloqué là.

Vous préférez utiliser un compte utilisateur local ? Vous souhaitez contourner la connexion à un compte Microsoft lors de l'installation de Windows 11 ?

Dans ce tutoriel, nous allons voir comment **installer Windows 11** avec un compte utilisateur local et sans compte Microsoft.

Sommaire

- 1. Installer Windows 11 sans compte Microsoft
- 2. Autres solutions
- 3. Liens utiles



Installer Windows 11 sans compte Microsoft

Pour installer Windows 11 en utilisant un compte local et non un compte Microsoft, suivez ces instructions :

Après l'installation de Windows 11, votre ordinateur redémarre et vous arrivez sur l'OOBE.

1

| Est-ce le bon pays ou la bonne région ? |
|--|
| Fércé (Îles) Fidji Finlande France Gabon |
| Gambie Qui 20 40 |

2 Laissez-vous guider jusqu'à arriver à l'écran « Ajouter votre compte » qui vous invite à vous connecter à votre compte Microsoft ou à en créez-un si vous n'en avez pas.

| | Ajoutez votre compte |
|--|---|
| | Vous avez besoin d'un compte Microsoft pour vous connecter et accéder à vos applications, services et fichiers cloud OneDrive sur tous vos appareils. |
| | Microsoft |
| | Connexion |
| | E-mail, téléphone ou Skype |
| | Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un ! |
| | Connexion avec une clé de sécurité ③ |
| | Options de connexion |
| | En choisissant Suivant, vous acceptez le Contrat de services Microsoft ainsi que la déclaration de confidentialité et les cookies. |
| | En savoir plus Suivant |

3 Saisissez une adresse e-mail qui n'existe pas, par exemple
0@0.com, puis cliquez sur Suivant.

| | Aioutez votre compte |
|--|---|
| | Vous avez besoin d'un compte Microsoft pour vous connecter et accéder à vos applications, services et fichiers cloud OneDrive sur tous vos appareils. |
| | Microsoft |
| | Connexion |
| | 0@0.com |
| | Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un ! |
| | Connexion avec une clé de sécurité 🕥 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Suivant |
| | |
| | * |

Entrez n'importe quel mot de passe, 0 par exemple, puis cliquez sur **Se connecter**.

4



Le message d'erreur « Désolé, une erreur s'est produite » apparait. Cliquez sur **Suivant**.

5

6



Vous pouvez maintenant créer un compte utilisateur local et poursuivre la configuration de Windows 11.

| | Qui utilisera cet appareil ? |
|---|--|
| | Vous utiliserez ce nom pour vous connectez à votre appareil. |
| | Entrez votre nom |
| | Nom |
| | Encore mieux, utilisez un compte en ligne |
| | Commente commente à il un présent au un adalement 2 |
| 0 | El c'este los as, envirages de lossa consecter avec en compte Microsoft, Lonque es pues nerventes de la famile se concentent avec un compte Microsoft, ils bienfécient de protections de la confidentiata en location de loss algue acuentes a les taturas portes de la configurer un groupe familità avec Microsoft family Safety. |
| | Si vous souhaitez en savoir plus |
| | |
| | Suivant |

Félicitations ! Vous avez installé Windows 11 avec un compte utilisateur local et sans compte Microsoft



2. Autres solutions

- Déconnectez votre ordinateur d'Internet en désactivant la carte Wi-Fi ou Ethernet de votre ordinateur (en l'absence d'Internet, c'est un compte utilisateur local qui vous sera proposé) :
 - Ouvrez une invite de commandes en appuyant sur les touches 1 Maj + F10.



2. Entrez la commande **control netconnections** pour ouvrir les Connexions réseau.



 Désactivez l'accès Internet en faisant un clic droit sur votre connexion réseau > Désactiver.



L'accès Internet est maintenant désactivé :



 Fermer les fenêtres Connexions réseau et Invite de commandes et poursuivez la configuration de Windows 11.

 Note : pour déconnecter votre ordinateur d'Internet, vous pouvez aussi et tout simplement désactiver le Wi-Fi ou retirer le câble Ethernet.

 Si l'écran II est temps de vous connecter à un réseau s'affiche, appuyez simultanément sur les touches Alt +
F4 : l'écran pour créer un compte local apparait immédiatement.

